

CONFIGURAZIONE GUIDATA MICROSOFT OUTLOOK 2013 PROTOCOLLO **IMAP**

ATTENZIONE MODIFICARE I PARAMETRI DELLA POSTA ESEMPLIFICATIVI DI QUESTA GUIDA CON I PARAMETRI FORNITI CON IL VOSTRO PIANO DI HOSTING. DATI DA MODIFICARE:


NOME UTENTE

PASSWORD


SERVER IN ENTRATA (IMAP)

SERVER IN USCITA


1. FILE




2. INFORMAZIONI, AGGIUNGI ACCOUNT




3. PALLINO SU SECONDA VOCE, AVANTI




4. PALLINO SU TERZA VOCE, AVANTI



5. IMMETTERE I PARAMETRI*, ALTRE IMPOST.




6. SERVER DELLA POSTA IN USCITA, SPUNTARE LA PRIMA VOCE




CONFIGURAZIONE GUIDATA MICROSOFT OUTLOOK 2013 PROTOCOLLO IMAP


7. IMPOSTAZIONI AVANZATE, DIGITARE INBOX COME PERCORSO CARTELLA PRINCIPALE, OK




8. AVANTI



9. ATTENDERE IL TEST, CHIUDI



10. FINE



* DATI IMMESSI NEL NOSTRO ESEMPIO DA MODIFICARE CON I VOSTRI

NOME

Andrea Rossi

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

a.rossi@dpconsulenze.com

TIPO DI ACCOUNT

IMAP

SERVER POSTA IN ARRIVO

imap.dpconsulenze.com

SERVER POSTA IN USCITA (SMTP)

smtp.dpconsulenze.com

NOME UTENTE

a.rossi@dpconsulenze.com

PASSWORD

1234

SE PREFERITE CHE LA CONFIGURAZIONE AVVENGA TRAMITE UN NOSTRO TECNICO AL VOSTRO DOMICILIO NON ESITATE A CONTATTARE IL NOSTRO SUPPORTO. TALE SERVIZIO E' A PAGAMENTO.

dpconsulenze s.r.l. - Via Pordenone 17 - 20132 Milano

Tel.: 02 87.18.60.74 oppure 02 00.61.43.86 - E-Mail: info@dpconsulenze.com