

CONFIGURAZIONE GUIDATA MICROSOFT OUTLOOK MAC PROTOCOLLO **IMAP**

1. **STRUMENTI, ACCOUNT**
2. **ACCOUNT DI POSTA ELETTRONICA**
3. IMMETTERE PROPRI DATI*, **AGGIUNGI ACCOUNT**
4. **CONSENTI SEMPRE**
5. **ALTRE IMPOSTAZIONI**
6. AUTENTICAZIONE **USA INFORMAZIONI SERVER DI POSTA IN ARRIVO, OK**
7. **AVANZATE...**
8. CARTELLA PRINCIPALE IMAP: **INBOX**
9. SCHEDA **CARTELLE**, INVIAT: **POSTA INVIATA. (SERVER)**
10. BOZZE: **BOZZE (SERVER)**
11. CESTINO: PALLINO PRIMA VOCE, **(SPOSTA MESSAGGI ELIMINATI IN QUESTA CARTELLA), OK**
12. CHIUDERE FINESTRA **PALLINO ROSSO**
13. **NOME ACCOUNT** PER VEDERE LE CARTELLE

* ESEMPIO DATI:

NOME COMPLETO	Andrea Rossi INDIRIZZO DI POSTA INDIRIZZO
E-MAIL	a.rossi@dpconsulenze.com
TIPO	IMAP
SERVER POSTA IN ARRIVO (IMAP)	imap.dpconsulenze.com
SERVER POSTA IN USCITA (SMTP)	smtp.dpconsulenze.com
NOME UTENTE	a.rossi@dpconsulenze.com
PASSWORD	1234

PER UNA SPIEGAZIONE PIU' COMPLETA CONSULTATE IL MANUALE DETTAGLIATO

SE PREFERITE CHIARIMENTI DA UN NOSTRO TECNICO NON ESITATE A CONTATTARE IL NOSTRO UFFICIO. TALE SERVIZIO E' A PAGAMENTO.

dpconsulenze s.r.l. - Via Pordenone 17 - 20132 Milano
Tel.: 02 87.18.60.74 oppure 02 00.61.43.86 - E-Mail: info@dpconsulenze.com